


Järbo
GARN

90321. Garnkvalité: Raggi, alt. Gästrike 4 tr och Vinga.

STICKDESIGN

www.jarbo.se



Baby och barnjacka med
huva, mössa och vantar



90321. BABY OCH BARNJACKA MED HUVA, MÖSSA OCH VANTAR

Garnkvalité: Raggi

Garnalternativ: Gästrike 4 tr

Stickor: Nr 4, 4½ och 5

Virknål: Nr 4 ½

JACKA, MÖSSA & VANTAR.

Storlek: ½ (1) 2 (3) 4 år.

PLAGGETS MÅTT

Tröjans Bröstvidd: 58 (64) 68 (70) 72 cm

Hel längd: 26 (30) 36 (38) 40 cm

Huvudets omk: 41 (47) 49 (50) 51 cm

Garnåtgång: fg 1

JACKA 400 400 500 500 600 g

MÖSSA fg 1

100 100 100 100 100 g

VANTAR fg 1 melerad

100 100 100 100 100 g

Tillbehör: 1 st dragkedja.

Masktäthet: 21 m mönsterstickning på stickor 5 = 10 cm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge.

JACKA. BAKSTYCKET

Lägg upp med stickor 5, 63 (68) 73 (78) 80 m och sticka 1 varv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (1) 1 (1) 2 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (1) 1 (1) 2 am, 1 kantm. Sticka rakt tills arbetet mäter 24 (28) 34 (36) 38 cm, nu avmaskas de mittersta 17 (20) 21 (24) 26 m för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2-1m för nacken.

När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 40 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp med stickor 5, 31 (34) 36 (39) 40 m och sticka 1 v arv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram och börja i sidan lika som bakstycket. Sticka rakt tills arbetet mäter 22 (26) 32 (34) 36 cm, nu avmaskas de yttersta 6 (8) 8 (10) 11 m mot framkanten. Avmaska ytterligare 2-2-1 m för halsringningen.

När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 40 cm avmaskas resterande m för axeln.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg upp med stickor 5, 38 (41) 43 (45) 48 m och sticka 1 varv rätstickning. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (0) 1 (2) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (0) 1 (2) 1 am.

När arb mäter 2 cm ökas 1 m i var sida vart 6:e varv 7 (9) 10 (11) 11 ggr = 52 (59) 63 (67) 70 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. (Ökningarna stickas efterhand i mönster).

När arbetet mäter 16 (20) 23 (25) 26 cm avm alla m elastiskt.

KAPUSCHONG

Lägg upp med stickor 4 ½ , 65 (69) 71 (73) 75 m och sticka resår 1rm, 1am i 5 varv. Öka 6 (6) 8 (8) 8 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 5 och sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 0 (0) 1 (0) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 0 (0) 1 (0) 1 am, 1 kantm.

När arbetet mäter 14 (16) 17 (18) 19 cm avmaskas 10 m i var sida 3 ggr = 11 (15) 19 (21) 23 m kvar dessa maskor avmaskas på en gång, ej för fast.

MONTERING

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 12 (14) 15 (16) 17 cm ner på var sida om axeln.

Sy ärm och sidsömmar. Vik kapuschongen på mitten och sy ihop den baktill. Passa in kapuschongen runt halsringningen och sy fast den. Virka 1 v fm med virknål 4 ½ längs framkanterna. Sy i en dragkedja längs framkanten.

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

MÖSSA

Börja med knytbandet och lägg upp 4 m på stickor 4 ½ sticka resår 2rm, 2am i 10 cm (gäller samtliga storlekar) därefter ökas 1 m vartannat varv tills det finns 22 (24) 24 (26) 26 m på stickan = öronlapp.

När arbetet mäter 16 (16) 16 (17) 17 cm tag av garnet. Låt arbetet vila. Sticka den andra öronlappen lika.

Lägg upp 6 (6) 6 (6) 6 m, sticka m från stickan och fortsatt sticka resår, lägg upp 28 (30) 32 (34) 38 m, sticka de vilande maskorna i resår, lägg upp 6 (6) 6 (6) 6 m = 84 (90) 92 (98) 102 m. Sticka resår över alla maskor i 5 varv. (Se till att resåren stämmer med resåren på öronlapparna.) Minska 1 (0) 0 (0) 0 m på sista resårv och öka 0 (0) 1 (0) 1 m = 83 (90) 93) 98 (103) m

Byt till stickor 5 och sticka mönstret in enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm, 1 (1) 1 (1) 1 am och därefter från pilen och varvet slutar med 1 (1) 1 (1) 1 am, 1 kantm. Sticka tills mitt fram mäter 11 (12) 14 (15) 16 cm. På nästa varv stickas de 2 räta maskorna tillsammans rät varvet ut. Sticka 3 varv rm på rm och am på am. Nästa varv från rätsidan stickas 2 m tillsammans varvet ut. Sticka varvet tillbaks avigt. Upprepa detta hoptagningsvarv ytterligare 2 gånger med 1 varvs mellanrum.

Tag av garnet, drag det genom de återstående m och fäst. Sy ihop mössan mitt bak.

VANTAR

Lägg upp med stickor nr 4, 24 (26) 28 (30) 32 m och sticka resår 1rm, 1am i 5 (5) 5 (6) 6 cm. Byt till stickor nr 4 ½ och sticka slätst.

Sticka 4 varv. Börja därefter öka för tumkilen. Sticka 11 (12) 13 (14) 15 m, öka 1m, 2 rm, öka 1 m, 11 (12) 13 (14) 15 m. Upprepa dessa ökningar varje varv från rätsidan ytterligare 2 (3) 3 (4) 5 ggr. Gör ökningarna hela tiden innanför de 11 (12) 13 (14) 15 m i var sida. Sticka 1 varv efter den sista ökningen. Sätt sedan tumkilens 8 (10) 10 (12) 14 m på en tråd och lägg upp 2 ny m i tumgreppet.

Sticka tills slätstickningen mäter 7 (8) 8 ½ (9) 9 ½ cm. Minska sedan på ett varv från rätsidan genom att sticka ihop maskorna 2 och 2.

Upprepa detta minskningsvarv vartannat varv ytterligare 2 ggr. Sticka 1 varv. Träd garnet genom de återstående m och fäst.

Tumme: Tag m från tråden och lägg upp 1 ny m i var sida. Sticka slätstickning i 1 ½ (2) 2 ½ (3) 3 cm. Sticka därefter ihop m 2 och 2.

Sticka ytterligare 1 varv. Träd garnet genom m och fäst. Sticka den andra vanten lika

MONTERING

Sy ihop vanten i sidan. Till sist sy fast tummen.


Teckenförklaring

□ = rm på rätsidan och am på avigsidan

◼ = am på rätsidan och rm på avigsidan

 = sticka 2:a maskan rät framför den 1:a maskan, sticka 1:a maskan rät, släpp bägge maskorna samtidigt. (eller sätt 1 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka hjälpstickans m rät).

 = sticka 2:a maskan rät bakifrån, sticka 1:a maskan rät framifrån, släpp bägge maskorna samtidigt. (eller sätt 1 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 1 rm, sticka hjälpstickans m rät).



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm